

## Template set en Weather Display Live

Waar bevinden zich de programma's:

<http://www.uwwebsite.nl/weather/wdl>

Inhoud van de map wdl:

bestand	toelichting
incWdlive.php	de pagina die wordt afgebeeld, aanpasbaar
index.php	beveliging van deze map, niet aanpassen
swfobject.js	flash javascript object, niet aanpassen
wdl-**-config.xml	De specificatie van wat moet worden afgebeeld. Dit bestand wordt normaliter aangemaakt met de WDL configurator Bij de template is voor iedere ondersteunde taal een basis versie bijgeleverd. ** = de taalkode, (de en fr en nl) Deze config bestanden MOETEN worden aangepast met de lokatie van de clientraw bestanden.
wdlv6_08.swf	laatste versie van het flash programma. Als er een nieuwe versie wordt geïnstalleerd moet ook incWdlive.php worden aangepast.

Waar staan de clientraw bestanden:

<http://www.uwwebsite.nl/weather/upload>

Alle bestanden worden vanuit het weerprogramma opgeladen naar dezelfde map op de webserver. Dit is een ontwerpbeslissing omdat niet ieder weer-programma dezelfde mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld: Meteohub kan alle bestanden maar naar 1 lokatie opladen, WeatherDisplay kan ieder bestand naar 1 of meerdere lokaties opladen.

WeatherDisplayLive (WDL) verwacht normaal de clientraw bestanden in dezelfde lokatie als het wdl programma in ons geval dus de map weather/wdl.

Maar de bouwer van WDL heeft de mogelijkheid om in de config.xml aan te geven waar de clientraw bestanden zich bevinden. Dit kan niet direct in de configurator maar moet met de hand achteraf.

Meerdere talen ondersteuning:

In 1 config.xml bestand kan maar 1 taal worden aangegeven. Als niets is vermeld is dat engels. Daarom is er voor iedere ondersteunde taal 1 wdl-\*\*-config.xml bestand aanwezig.

Wijzigingen die u als website beheerder moet aanbrengen in de bijgeleverde bestanden:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Configuration generated automatically by WDL Configurator -->
<!-- Generated 27-7-2011 12:38:40 -->
<configuration>
  <wdlConfigGenVersion>1.0.8.8</wdlConfigGenVersion>
<!-- Start of Basic settings -->
  <serialno>evaluation</serialno>
  <wdlVersion>6.07</wdlVersion>
  <refresh>60</refresh>
  <webcamRefreshRate>120</webcamRefreshRate>
  <compassHeading>3</compassHeading>
  <language>dutch</language>
  <dateFormat>dd/mm/yyyy</dateFormat>
  <clientraw>http://localhost:8888/weather/upload/clientraw.txt</clientraw>
  <clientrawextra>http://localhost:8888/weather/upload/clientrawextra.txt</clientrawextra>
  <clientrawdaily>http://localhost:8888/weather/upload/clientrawdaily.txt</clientrawdaily>
  <clientrawhour>http://localhost:8888/weather/upload/clientrawhour.txt</clientrawhour>
```

## Template set en Weather Display Live

Vervang lokatie van de clientraw bestanden:

Vervang 4 maal `localhost:8888` door uw eigen website naam b.v. `www.weerstation-leuven.be` en doe dit in iedere xml.

Uw eigen serienummer:

In de bijgeleverde xml bestanden is geen serienummer opgenomen. Dit serienummer is gekoppeld aan en werkt alleen op uw eigen website. Als u gebruik maakt van de bijgeleverd xml bestanden dient u uw eigen serienummer te vermelden in regel 7 van iedere config.xml:

```
<serialno>evaluation</serialno>
```

U gebruikt uw eigen WDL XML bestanden:

Normaal maakt u met de WDL configurator een eigen wdl-config.xml bestand.

1. Maak nu voor iedere ondersteunde taal een kopie en
2. Noem deze achtereenvolgens wdl-nl-config.xml, wdl-en-config.xml, enzovoort
3. Voeg in iedere xml 1 regel toe met de taalomschrijving:
  - a. voor wdl-nl-config.xml `<language>dutch</language>`
  - b. voor wdl-en-config.xml `<language>english</language>`
  - c. voor wdl-de-config.xml `<language>german</language>`
  - d. voor wdl-fr-config.xml `<language>french</language>`
4. Voeg in ieder xml bestand de vier regels toe met de lokatie van de clientraw bestanden

```
<clientraw>http://localhost:8888/upload/clientraw.txt</clientraw>
<clientrawextra>http://localhost:8888/upload/clientrawextra.txt</clientrawextra>
<clientrawdaily>http://localhost:8888/upload/clientrawdaily.txt</clientrawdaily>
<clientrawhour>http://localhost:8888/upload/wdl/clientrawhour.txt</clientrawhour>
```

en vervang zoals hier boven aangegeven in iedere regel `localhost:8888` door uw eigen website naam b.v. `www.weerstation-leuven.be`

5. Indien u gaat testen en de hoogte van de wdl afbeelding is niet correct, heeft uw ontwerp meer pixels in de hoogte nodig dan standaard voorzien in de template.

U kunt dit aanpassen in de regel

```
var heightOfWdl = "540px";
```

in het bestand `incWdlive.php` in de wdl map.

Laat wel de breedte op 100% staan. Dan past de wdl afbeelding goed op de pagina of er nu verticale of horizontale menu's worden gebruikt.